

## Ihr persönlicher Anrufbeantworter

# Dank ONT keinen Anruf mehr verpassen

### **Anrufe jederzeit entgegennehmen**

Ihr persönlicher Anrufbeantworter nimmt alle Anrufe entgegen, welche Sie nicht beantworten können. Die Nachrichten werden digital aufgezeichnet und können von Ihnen jederzeit abgehört werden. Sie benötigen kein zusätzliches Gerät, um Ihren persönlichen Anrufbeantworter zu kontaktieren und die Nachrichten abzuhören. Ein Festnetz- oder Mobiltelefon genügt.

Ihr persönlicher Anrufbeantworter bietet die nachfolgend aufgeführten Leistungsmerkmale.

### **Aktivierung des persönlichen Anrufbeantworters für:**

- Alle ankommenden Anrufe
- Ankommende Anrufe, wenn niemand abnimmt
- Ankommende Anrufe, wenn besetzt
- Alle ankommenden Anrufe, wenn der Anschluss nicht funktioniert

### **Speicherzeit für Nachrichten**

- Neue nicht abgehörte Nachrichten: 15 Tage
- Abgehörte Nachrichten: 3 Tage
- Gespeicherte Nachrichten: 24 Tage
- Keine Begrenzung der Anzahl gespeicherter Nachrichten
- Die maximale Länge einer Nachricht beträgt 5 Minuten
- Die maximale Aufnahmedauer des Anrufbeantworters beträgt 5 Minuten Begrüssung
- Standardbegrüssung ohne Ansage der Rufnummer
- Persönliche Begrüssung

### **Weitere Möglichkeiten**

- Passwort ändern
- Rückruf per Tastendruck
- Signalisieren von neuen Nachrichten mittels WMI
- Übermitteln von neuen Nachrichten per E-Mail

### **Ein- und ausschalten des Anrufbeantworters**

Sie können Ihren persönlichen Anrufbeantworter für folgende Situationen einzeln oder gleichzeitig benutzen:

- Alle ankommenden Anrufe: Ein Anruf wird sofort auf den Anrufbeantworter geleitet.
- Ankommende Anrufe, wenn niemand abnimmt: Ein Anruf wird nach ca. 20 Sekunden auf den Anrufbeantworter umgeleitet.
- Ankommende Anrufe, wenn besetzt: Ein Anruf wird auf den Anrufbeantworter umgeleitet, wenn Sie bereits ein Gespräch führen.
- Alle ankommenden Anrufe, wenn der Anschluss nicht funktioniert: Ein Anruf wird auf den Anrufbeantworter umgeleitet, wenn der Anschluss nicht funktioniert, z.B. die Anschlussleitung unterbrochen ist oder das Anschlussgerät des Providers/Ihr Telefongerät ausser Betrieb ist.

### Persönlicher Anrufbeantworter einschalten

Nr.	Beschreibung
1.	Hörer des Telefons abheben. Hinweis: Es muss das Telefon sein, auf welches die Rufnummer des Anrufbeantworters lautet.
2.	Drücken Sie für das Einschalten folgende Tasten: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alle ankommenden Anrufe: <b>*28</b></li> <li>- Ankommende Anrufe, wenn niemand abnimmt: <b>*68</b></li> <li>- Ankommende Anrufe, wenn besetzt: <b>*691</b></li> <li>- Alle ankommenden Anrufe, wenn der Anschluss nicht funktioniert: <b>*692</b></li> </ul>
3.	Die Bestätigung des Anrufbeantworters abwarten und danach den Hörer wieder auflegen. Hinweis: Der persönliche Anrufbeantworter wird ab sofort alle unbeantworteten Anrufe entgegennehmen und beantworten.

### Persönlicher Anrufbeantworter ausschalten

Nr.	Beschreibung
1.	Hörer des Telefons abheben. Hinweis: Es muss das Telefon sein, auf welches die Rufnummer des Anrufbeantworters lautet.
2.	Drücken Sie für das Ausschalten folgende Tasten: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alle ankommenden Anrufe: <b>#21</b></li> <li>- Ankommende Anrufe, wenn niemand abnimmt: <b>#61</b></li> <li>- Ankommende Anrufe, wenn besetzt: <b>#67</b></li> <li>- Alle ankommenden Anrufe, wenn der Anschluss nicht funktioniert: <b>*22</b></li> </ul>
3.	Die Bestätigung des Anrufbeantworters abwarten und danach den Hörer wieder auflegen. Hinweis: Der persönliche Anrufbeantworter wird ab sofort keine unbeantworteten Anrufe mehr entgegennehmen. Die bereits empfangenen Nachrichten werden nicht gelöscht.

## Nachrichten abhören

Die Nachrichten Ihres persönlichen Anrufbeantworters können Sie wie folgt abhören:

- Durch direktes anwählen des persönlichen Anrufbeantworters. Das Vorgehen ist nachfolgend beschrieben.
- Indem Sie sich die Nachricht per E-Mail zuschicken lassen und auf ihrem Computer oder Smartphone abspielen.

Nr.	Beschreibung
1.	Hörer des Telefons abheben.
2.	<p>Drücken Sie für das Abhören der Nachrichten folgende Tasten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Um Nachrichten vom Telefon mit der Nummer des Anrufbeantworters abzuhören wählen Sie: <b>*777</b></li> <li>- Um Nachrichten von einem beliebigen nationalen Telefon oder Mobiltelefon abzuhören wählen Sie: <b>086 und die Telefonnummer</b>. <b>Beispiel:</b> 0860411234567</li> <li>- Um Nachrichten von einem beliebigen internationalen Telefon oder Mobiltelefon abzuhören wählen Sie: <b>Nationale Vorwahl, 86 und die Telefonnummer</b>. <b>Beispiel:</b> 0041860411234567</li> </ul>
3.	<p>Drücken Sie während der Begrüssung folgende Tasten: <b>*&lt;PASSWORT&gt; #</b> <b>Beispiel:</b> Das Passwort ist 1234. Die Tastenfolge lautet: <b>*1234#</b></p>
4.	<p>Die neuen Nachrichten werden abgespielt. Während dem Abspielen einer Nachricht haben Sie folgende Möglichkeiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Taste 1:</b> Rückruf zur Anrufer-Nummer der Nachricht</li> <li>- <b>Taste 2:</b> Nachricht speichern</li> <li>- <b>Taste 3:</b> Nachricht löschen</li> <li>- <b>Taste 4:</b> Nachricht nochmals anhören</li> <li>- <b>Taste #:</b> Zur nächsten Nachricht</li> <li>- <b>Taste *:</b> Zum Menu «Einstellungen»</li> </ul>
5.	<p>Sind alle neuen Nachrichten abgespielt, wird das «Hauptmenu» angezeigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Taste 1:</b> Alle Nachrichten abspielen</li> <li>- <b>Taste *:</b> Zum Menu «Einstellungen»</li> </ul>

## Verhalten Ihres persönlichen Anrufbeantworters

- Der persönliche Anrufbeantworter wartet nach einer Aufforderung 4 Sekunden auf die Eingabe des Benutzers.
- Erfolgt keine Eingabe des Benutzers wird das aktuelle Menu endlos wiederholt.
- Wird auf eine Aufforderung hin eine ungültige Ziffer gedrückt, wird das aktuelle Menu endlos wiederholt.
- Wird ein falsches Passwort eingegeben, so erfolgt eine erneute Aufforderung zur Eingabe des Passwortes.
- Nach vier falschen Passworteingaben wird der persönliche Anrufbeantworter für fünf Minuten gesperrt.

## Menu

### Hauptmenu: Nachrichten abhören, Einstellungen

Nr.	Aktion	Beschreibung
1.	Alle Nachrichten abspielen	Alle Meldungen werden abgespielt.
2.	Zum Menu «Einstellungen»	Wechseln Sie ins Menu um Einstellungen an Ihrem persönlichen Anrufbeantworter vorzunehmen.

### Nachrichten: Rückruf, Nachricht wiederholen, speichern und löschen

Nr.	Aktion	Beschreibung
1.	Rückruf zur Anrufer-Nummer der Nachricht	Führen Sie einen Rückruf zum Absender der Nachricht durch.
2.	Nachricht speichern	Sie können die erhaltenen Nachrichten für 24 Tage speichern.
3.	Nachricht löschen	Die Nachricht wird unwiderruflich gelöscht.
4.	Nachricht nochmals anhören	Die Nachricht wird Ihnen nochmals abgespielt.
#	Zur nächsten Nachricht	Die nächste Nachricht wird abgespielt.
*	Zum Menu «Einstellungen»	Wechseln Sie ins Menu um Einstellungen an Ihrem persönlichen Anrufbeantworter vorzunehmen.

### Einstellungen: Persönlicher Anrufbeantworter anpassen

Nr.	Aktion	Beschreibung
1.	Begrüssung einstellen	Zeichnen Sie eine persönliche Begrüssung auf, hören Sie die vorhandene ab oder löschen Sie die Begrüssung.
2.	Passwort ändern	Ändern Sie ihr Passwort. Weiter können Sie einstellen, dass für Rückrufe vom eigenen Telefon keine Eingabe des Passworts erforderlich ist.
3.	Menü-Ansage ändern	Ändern Sie das Verhalten des Anrufbeantworters. Sie könneneinstellen, ob die Menü-Ansage nach jeder Nachricht wiederholt wird oder gleich die nächste Nachricht abgespielt wird.
4.	Sprache wählen	Ändern Sie hier die Sprache der Ansagetexte Ihres Anrufbeantworters und die Sprache, in welcher die Menü-Führung erfolgt.
5	Signalisieren von neuen Nachrichten	Falls Ihr Telefon die Anzeige von neuen Nachrichten unterstützt, können Sie dies hier einschalten.
*	Alle Nachrichten abhören	Wechseln Sie ins Menu um Nachrichten von Ihrem persönlichen Anrufbeantworter abzuhören.